

Installationsanleitung XDA Orbit 2



Stand: 25.05.2008



Top 1. Hard-Reset

1. Start -> Einstellungen -> System -> Speicher löschen
2. Eingabe "1234" Speicher wird gelöscht, Gerät Startet neu.
3. Align screen -> Bildschirm kalibrieren, Datum usw.

Top 2. Geräte-Einstellungen

Standardeinstellungen

1. Einstellungen -> System -> Info -> Registerkarte „Geräte-ID“ -> eindeutige Geräte-ID vergeben -> oben rechts auf „OK“
2. Einstellungen -> System -> Uhrzeit & Wecker: Datum+Zeit einstellen -> oben rechts auf „OK“
3. Einstellungen -> System -> Fehlerbericht: deaktivieren -> oben rechts auf „OK“
4. Einstellungen -> System -> Ländereinstellungen: German (Germany) -> oben rechts auf „OK“
5. Einstellungen -> System -> Beleuchtung -> Batteriestrom -> Häkchen entfernen
6. Einstellungen -> System -> Beleuchtung -> externe Stromversorgung -> Häkchen entfernen -> oben rechts auf „OK“
7. Einstellungen -> System -> Stromversorgung -> Registerkarte Erweitert -> Alle Häkchen entfernen -> oben rechts auf „OK“
8. Einstellungen -> Persönlich -> Besitzerinformationen eingeben -> oben rechts auf „OK“
9. Einstellungen -> Persönlich -> Heute -> Windows Standard
10. Einstellungen -> Persönlich -> Heute -> Registerkarte „Elemente“ -> Alles raus nehmen, außer Datum, Besitzerinformationen und Navigation
11. Einstellungen -> Persönlich -> Heute -> Registerkarte „Elemente“ -> Häkchen raus bei „Bildsch.“ „Heute“ anzeigen nach -> oben rechts auf „OK“
12. Einstellungen -> Tasten -> Alle Tasten deaktivieren, bzw. „<Keine>“-Funktion zuweisen -> oben rechts auf „OK“

Verbindungseinstellungen

1. Einstellungen -> Verbindungen -> Verbindungen -> Alle bestehenden Verbindungen löschen
2. Einstellungen -> Verbindungen -> Verbindungen -> Registerkarte Erweitert -> Netzwerke auswählen: oben ISP & unten Firmennetzwerk -> oben rechts „OK“
3. Zurück auf den Reiter „Aufgaben“
4. Einstellungen -> Verbindungen -> Verbindungen -> ISP -> Neue Modemverbindung -> Name eingeben (z.B.GPRS)
5. Modem auswählen: Mobilfunkverbindung (GPRS, 3G) -> Weiter
6. Zugriffspunktname eingeben: Providerabhängig (z.B. T-Mobile= internet.t-d1.de oder bei neuen SIM-Karte internet.t-mobile) -> Wei
7. Benutzername & Kennwort eingeben: Providerabhängig (z.B. T-Mobile= Benutzername: t-d1; Kennwort:t-d1) -> Fertig
8. Verbindungstest -> Einmal Verbindung öffnen und über den Internet Explorer eine Website aufrufen (z.B. Heise.de)

GPS-Einstellungen

1. Einstellungen -> System -> externes GPS -> Programme -> GPS-Programmanschluss:
COM 6 ->Hardware -> GPS-Hardwareanschluss: (Keiner) -> oben rechts auf „OK“
- 2, Start -> Programme -> QuickGPS -> Herunterladen
3. Start -> Programme -> QuickGPS -> Menü -> Optionen -> Oberstes Häkchen entfernen,
die beiden unteren Häkchen setzen -> Oben rechts auf „OK“

Top 3. Client- Installation

1. Portal -> Administration -> Client-Installation -> Downloadcenter
2. Framework als CAB-Datei herunterladen und mittels Kartenlesegerät auf die Speicherkarte des PDA's kopieren
3. aktuelle Client-Version als CAB-Datei herunterladen und mittels Kartenlesegerät auf die Speicherkarte des PDA's kopieren
4. Installation des Frameworks ->Start -> Programme -> Datei Explorer -> Mein Gerät -> Speicherkarte -> Framework.cab ausführen -> Immer auf das Gerät installieren, wenn durch Setup nachgefragt
5. Installation des Clients ->Start -> Programme -> Datei Explorer -> Mein Gerät -> Speicherkarte -> msm4_PPC2003_x_.cab ausführen -> Immer auf das Gerät installieren, wenn durch Setup nachgefragt
6. Start und erstes Login des Clients
7. Verbindung über ConnectionManager -> Häkchen setzen
8. Die Verbindung auswählen, die Sie unter ISP angelegt haben -> Weiter -> Warten bis Client sich angemeldet hat.
9. Portal -> Stammdaten -> Mobile Einheiten -> Gerät auswählen -> GPS/GPRS: Comport:
COM 6 Baudrate: 4800; Sourceport: COM6 -> Navigationssystem TomTom -> Speichern
10. Client synchronisieren -> Neustart des Clients erfolgt automatisch ->
Falls nicht gehen Sie bitte unter „Menü“ ->System -> PocketPC neustarten -> Ja
11. Wenn PocketPC wieder hochgefahren und Client wieder an ist -> Menü -> Abmelden

Top 4. Installation des Navigationssystems TomTom (falls gewünscht)

1. Installation des Navigationssystems -> Immer auf das Gerät, wenn das Setup fragt
2. Erster Start des Navigationssystems
3. Anderes NMEA-GPS wählen -> Baudrate 4800 -> Fertig -> COM 6 anwählen, so das blau markiert ist
4. Klick auf die Karte -> 2 Mal auf den Pfeil nach rechts -> Anwendung beenden
5. Client starten -> Wenn Client hochgefahren ist, Navigation starten
6. Klick auf Karte -> Einstellungen ändern -> 2 Mal Pfeil nach rechts -> GPS-Status anzeigen -> unten rechts auf Konfig
7. Auswahl von „Anderes NMEA-GPS“ -> GPS-Baudrate: 4800 -> Fertig -> Auswahl COM 6, so dass blau markiert ist

Verbindungseinstellungen für T-Mobile, Vodafone, O2, E-Plus

Provider	Zugriffspunktname	Benutzername	Passwort
T-Mobile	internet.t-mobile	t-mobile	tm
Vodafone	web.vodafone.de	d2	d2
O2	surfO2	surfo2	surfo2
E-Plus	internet.eplus.de	eplus	gprs